

alfaview

Entwicklerhandbuch



support.alfaview.com

13. März 2026

Inhaltsverzeichnis


API-Zugangsdaten generieren	2
API-Dokumentation	3
Kommandozeilenparameter	4
Impressum	7

API-Zugangsdaten generieren

Quelle: <https://support.alfaview.com/de/developers/generate-api-credentials/>

Um Ihre API-Zugangsdaten zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Melden Sie sich auf der [Verwaltungsoberfläche](#)⁷ an.
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf **Company**. - Wählen Sie den Reiter **API Keys**.
- Geben Sie einen Namen in das Alias-Feld ein.
- Klicken Sie auf **Erstellen**.
- Speichern bzw. notieren Sie Alias, Code und Account ID.
- Nutzen Sie Alias, Code und Account ID, um sich in Ihrem API-Client zu authentifizieren.



API-Zugangsdaten generieren

API-Dokumentation

Unter **API-Dokumentation** finden Sie Links zu den aktuellen API-Versionen und zu den häufigsten [Nutzungsmöglichkeiten](#)[↗] der API. Hier können Sie die Dokumentation außerdem herunterladen und daraus mit externen Tools Code generieren lassen, den Sie direkt zur Verwendung unserer API nutzen können.

OpenAPI 3.1

- [JSON](#)[↗]
- [YAML](#)[↗]

OpenAPI 3.0.3

- [JSON](#)[↗]
- [YAML](#)[↗]

Wir empfehlen Ihnen, schon jetzt auf die neuere [Version 2](#)[↗] umzusteigen. In Version 1 stehen Ihnen nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung und es werden keine neuen Funktionen mehr hinzugefügt. **Version 1 wird im März 2027 eingestellt.**

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 07:52 Uhr

Kommandozeilenparameter

Quelle: <https://support.alfaview.com/de/developers/command-line-options/>

Parameter	Nutzung
<code>--allowmultiple</code>	Mit diesem Parameter können Sie auf Windows und Linux mehrere alfaview-Applikationen gleichzeitig öffnen. Hinweis: Dieser Parameter funktioniert nicht, wenn Sie einen alfaview-Raum über einen Link betreten.
<code>--autoacceptwelcome</code>	Dieser Parameter verhindert, dass bei der ersten Nutzung von alfaview die Einstellungen zur Barrierefreiheit, Allgemeine Einstellungen sowie Audio- und Videoeinstellungen vorab eingerichtet werden können. Änderungen an diesen Einstellungen können später in der App oder im Webclient vorgenommen werden.
<code>--bypasssettings</code>	Dieser Parameter verhindert, dass gespeicherte Einstellungen von einer vorherigen Nutzung erneut angewendet werden. alfaview wird mit den Standardeinstellungen geöffnet. In der Sitzung gesetzte Einstellungen werden nicht gespeichert.
<code>--disableleaveroom</code>	Dieser Parameter verhindert, dass die teilnehmende Person den alfaview-Raum verlassen kann und zurück zur Anmeldeseite oder zur Raum- und Meetingliste gelangt. Das Symbol Raum verlassen wird den Teilnehmenden im alfaview-Raum nicht angezeigt.
<code>--help</code>	Dieser Parameter gibt Ihnen alle Hilfeinformationen aus.

Parameter	Nutzung
<code>--loglevel</code>	<p>Mit diesem Parameter können verschiedene Log-Einträge nach Leveln ausgegeben werden. Gültige Werte sind:</p> <p><code>debug / info / warning / error / critical</code></p> <p>Der Parameterwert <code>--loglevel=debug</code> entspricht dem Parameter <code>--verbose</code>.</p> <p>Hinweis: Sie erhalten alle Log-Einträge des Levels <code>info</code> (default), bis das von Ihnen eingestellte Level von alfaview gesetzt wird.</p>
<code>--nocolor</code>	<p>Dieser Parameter deaktiviert die Farbgebung im Terminal der Kommandozeile.</p>
<code>--nouupdate</code>	<p>Dieser Parameter verhindert, dass alfaview automatisch nach neuen Updates sucht.</p> <p>Hinweis: Aktualisieren Sie alfaview regelmäßig. Ältere Versionen von alfaview werden nach und nach von der Nutzung ausgeschlossen.</p>
<code>--skipportcheck</code>	<p>Dieser Parameter verhindert, dass alfaview Ports überprüft und feststellt, ob eine Verbindung aufgebaut werden kann. alfaview wird direkt ausgeführt. Wir raten von der Nutzung ab, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.</p>
<code>--skipquicksetup</code>	<p>Dieser Parameter verhindert, dass alfaview Ports überprüft und feststellt, ob eine Verbindung aufgebaut werden kann. alfaview wird direkt ausgeführt. Wir raten von der Nutzung ab, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.</p>
<code>--url</code>	<p>Dieser Parameter ist bei Einladungslinks automatisch gesetzt und öffnet den alfaview-Raum, für den die Beitrittsberechtigung vergeben wurde. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie auf der Seite Join-URL mit Gruppenlink generieren[?].</p>
<code>--verbose</code>	<p>Dieser Parameter aktiviert das erweiterte Debug logging (mehr Details).</p>

Parameter

Nutzung

`--version`

Dieser Parameter zeigt die aktuell genutzte Version von alfaview an.

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2025, 09:43 Uhr

Impressum

Herausgeber

alfaview GmbH

Kriegsstr. 100
76133 Karlsruhe, Deutschland

Website: www.alfaview.com

E-Mail: info@alfaview.com

Telefon: +49 721 35450-450

Fax: +49 721 35450-69

Geschäftsführer: Nikolaos Fostiropoulos

Handelsregister: Amtsgericht Mannheim HRB 730903

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe

USt-IdNr.: DE318911962

Technischer Dienstleister

alfatraining Bildungszentrum GmbH

Kriegsstraße 100
76133 Karlsruhe, Deutschland

Geschäftsführer: Nikolaos Fostiropoulos

Handelsregister: Amtsgericht Mannheim HRB 730739

USt-IdNr.: DE318522740

Inhaltliche Verantwortung

Verantwortlich gemäß § 55 Abs. II RStV: Nikolaos Fostiropoulos (Anschrift wie oben).

Urheberrecht

Das Design der Website ist urheberrechtlich geschützt. Alle Bilder auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen von Bildern, deren Weiterveröffentlichung, Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Nutzung ist untersagt.

Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr>. Die alfaview GmbH nimmt nicht an Verbraucherstreitschlichtungsverfahren teil.